

Outlook(Classic)新規設定

株式会社松江情報センター


(注意事項)これはOutlook(Classic)の手順書です。

Microsoft Outlook(Classic)にPleskメールを設定する方法を説明します。

設定にあたり弊社発行の「web-さんいん」メール設定内容のご案内(以下「設定書」)をご準備ください。

(1). Outlook(Classic)を起動します。

※Outlook(new)をお使いの場合はClassicに切り替えてください。



(2). Outlookメニュー左上の「ファイル」を選択します。



※初めて起動された場合は、自動的に「Outlook へようこそ」の画面が表示されることがあります。その場合は(4)へ進んでください。

(3). アカウント情報の画面が表示されます。

「情報」から「アカウントの追加」を選択します。



(4). 「詳細オプション」をクリックします。



Outlook

メール アドレス


詳細オプション

接続

アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。](#)

(5). 登録するメールアドレスを入力し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします。

※メールアドレスは設定書のメールアドレスの内容



Outlook

メール アドレス

xxxxxxxx@web-sanin.co.jp

チェックを入れる


詳細オプションへ

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。](#)

(6). アカウントの種類が表示されたら「POP」をクリックします




(7). パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力して「接続」をクリックします。

※パスワードは設定書のメールパスワードの内容



(8). 下記アカウント設定完了画面が表示されます。

「Outlook Mobileをスマートフォンにも設定する」のチェックをはずし完了をクリックします。



(9). 再度「ファイル」をクリックします。



(10). 「アカウント情報」画面が表示されます。

「アカウント設定」の「サーバの設定(S)」をクリックします。

受信トレイ - Outlook

アカウント情報

POP/SMTP

+ アカウントの追加

アカウント設定

このアカウントの設定を変更、または追加の接続

- iOS または Android 用の Outlook

アカウント設定

- アカウント設定(A)...**
アカウントを追加または削除するか、既存の接続設定を変更します。
- パスワードを更新(U)**
Outlook に保存されているアカウントのパスワードを更新します。
- アカウント名と同期の設定(N)**
アカウント名などの基本的なアカウントの設定とフォルダーの同期の設定を更新します。
- サーバの設定(S)**
サーバー名、ポート、認証の設定など、ログイン情報を更新します。
- プロフィールの変更(P)**
Microsoft Outlook を再起動して、別のプロフィールを選択します。
- プロフィールの管理(Q)**
プロフィールを追加または削除するか、既存のプロフィール設定を変更します。

Office アカウント

オプション

終了

(11). 「POPアカウント設定画面」が表示されるので

「パスワードを保存する」にチェックを入れ

「受信メール」の「サーバ」と「ポート」を入力し

「このサーバでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」にチェックを入れる。

※「サーバ」「ポート」は設定書の「受信サーバ」の「サーバ」「ポート」を入力する。

↑※まだ「次へ」をクリックしないこと

POPアカウント設定

- ・サーバ：設定書に記載されている「**受信サーバ**」を記載してください。
- ・ポート：設定書に記載されている「**受信サーバ**」の「**ポート番号**」を記載してください。
- ・「**このサーバでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要**」にチェックを入れる。

(12). 赤枠の送信メールをクリックする。

POP アカウントの設定

受信メール

ユーザー名


パスワード


パスワードを保存する


サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール 


ここをクリック



- (13). 「送信メール」の「サーバ」と「ポート番号」を入力し
「暗号化方法」に「SSL/TLS」を選択し
「送信(SMTP)サーバには認証が必要です」にチェックを入れ
入れたらラジオボタンが出現するので
「受信メール サーバと同じ設定を使用する」をクリックし「次へ」をクリックする。
※「サーバ」「ポート」は設定書の「送信サーバ」の「サーバ」「ポート」を入力する。

POP アカウントの設定

受信メール
送信メール

サーバ ポート

暗号化方法 SSL/TLS

サーバのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信 (SMTP) サーバには認証が必要です ← ①ここにチェックを入れる

受信メール サーバと同じ設定を使用する ← ②ラジオボタンが出てくるのでここをクリック

ユーザー名とパスワードを使用してログオン

メールを送信する前に受信メール サーバにログオンする

次へ

POPアカウントの設定

- ・サーバ：設定書に記載されている「**送信サーバ**」を記載してください。
- ・ポート：設定書に記載されている「**送信サーバ**」の「**ポート番号**」を記載してください。
- ・暗号化方法：「**SSL/TLS**」を選択してください。
- ・「**送信(SMTP)サーバには認証が必要です**」にチェックを入れる。
- ・「**受信メールサーバと同じ設定を使用する**」を選ぶ。

(14). この画面が出たら設定は完了になります。



以上で設定は終わりです。