

## Outlook(Classic)の新規設定

株式会社松江情報センター

(注意事項)@web-sanin.co.jpメールはOutlook(New)に対応していません！


Outlook(Classic)をご使用ください

Microsoft Outlook (Classic)にweb-sanin.co.jpメールを設定する方法を説明します。

設定にあたり弊社発行の「インターネット接続内容のご案内」(以下「設定書」)をご準備ください。

1. Outlook(Classic)を起動します。

※Outlook(new)をお使いの場合は「Classic」に切り替えてください。



2. Outlookメニュー左上の「ファイル」を選択します。



※初めて起動された場合は、自動的に「Outlookへようこそ」の画面が表示されることがあります。  
その場合は4.へ進んでください。

3. アカウント情報の画面が表示されます。

「情報」から「アカウントの追加」を選択します。




4. 「詳細オプション」をクリックします。

5. 登録するメールアドレスを入力し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします。

※メールアドレスは設定書の「メールアドレス」の内容

6. アカウントの種類が表示されたら「POP」をクリックします




7. パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力して「接続」をクリックします。

※パスワードは設定書の「メールパスワード」の内容



8. 下記画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックします。




9. 下記画面が表示されるので、ユーザ名を入力し「OK」をクリックします。

※ユーザ名は設定書の「アカウント名(メールID)」の内容




10. 再度、下記画面が表示された場合も「はい(Y)」をクリックします。



11. 下記アカウント設定完了画面が表示されます。


「Outlook Mobileをスマートフォンにも設定する」のチェックを外し「完了」をクリックします。



12. 再度「ファイル」をクリックします。




13. 「アカウント情報」画面が表示されます。  
「アカウント設定」の「プロフィールの管理(O)」をクリックします。



14. 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合には「はい」をクリックします。



15. 「メール設定」画面が表示されるので、「電子メール アカウント(E)...」をクリックします。



16. 設定を確認するアカウントを選択し「変更(A)...」をクリックします。



17. 下記画面が表示されるので、赤枠の内容を入力し「詳細設定(M)...」をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y):   
電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I):   
送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メールサーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U):   
パスワード(P):

パスワードを保存する(R) **チェックを入れる**  
 メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q) **チェックを外す**

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

**詳細設定(M)...** **クリック**

< 戻る(B) **次** > キャンセル ヘルプ

#### 「ユーザ情報」

- ・ 名前(Y): 送信者として相手に通知したい名前を入力します。
- ・ 電子メールアドレス(E): 設定書に記載されている「メールアドレス」です。

#### 「サーバ情報」

- ・ アカウントの種類 (A): [POP3] と表示されていることを確認します。  
※ [POP3] 以外の場合は、登録からやり直してください。
- ・ 受信メールサーバ(I): mail.web-sanin.co.jp を入力します。
- ・ 送信メールサーバ(SMTP)(O): mail.web-sanin.co.jp を入力します。

#### 「メールサーバーへのログオン情報」

- ・ アカウント名(U): 設定書に記載されている「メールID」です。
- ・ パスワード(P): 設定書に記載されている「メールパスワード」です。
- ・ 「パスワードを保存する(R)」にチェックを入れる。
- ・ 「メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合にはチェック ボックスをオンにしてください(Q)」はチェックを外す。

#### 「アカウント設定のテスト」

- ・ 「【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックを入れる。

## 18. 「詳細設定」画面

「全般」タブの「このアカウントを表す名前を入力してください」にこのアカウントの表示名が入力されていることを確認します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)  
(N)

例: xxx@web-sanin.co.jp

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

## 19. 「送信サーバ」タブをクリックします

「送信サーバ(SMTP)は認証が必要(O)」がチェックされており

「受信メール サーバと同じ設定を使用する(U)」が選択されていることを確認します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応


メールを送信する前に受信メール サーバにログオンする(I)

OK キャンセル

チェックを入れる

20. 「詳細設定」タブをクリックします。

赤枠の内容を入力し、「OK」をクリックします。



#### 「サーバーのポート番号」

- ・ 受信サーバー(POP3)(I): 「110」を入力
- ・ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)のチェックを外す
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O): 「587」を入力
- ・ 使用する暗号化接続の種類 (C): なしを選択

21. 「アカウントの変更」画面に戻ります。

「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックが入っていることを確認し、「次へ(N)」をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): [redacted]@web-sanin.co.jp  
電子メール アドレス(E): [redacted]@web-sanin.co.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.web-sanin.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.web-sanin.co.jp

**メールサーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): [redacted]  
パスワード(P): [redacted]  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

設定したアカウント宛に、テストメールが送信されます。

22. 状況欄に「完了」と表示されましたら「閉じる(C)」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)  
**閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3...		完了
✓ テスト電子メール メッセージの...		完了

※テストメールが受信できない場合、「閉じる」をクリックし、再度設定を確認してください。

23. 「すべて完了しました」と表示されましたら「完了」をクリックします



以上で設定は完了です。